

UBLink.org

網路問題一定要找

請善用本站此搜尋或是Google搜尋功能.....



您的IP位址 : 59.125.9.159 - 台中電話 (04)2260-5121 / 0963-685-121 台北電話 (02)2932-1422 高雄電話 (07)588-1868

選單



首頁 > 產品介紹 > UMail v5 > 24.UMail v5 備援方式-本機安裝第二個硬碟鏡射 Mirror

24.UMail v5 備援方式-本機安裝第二個硬碟鏡射 Mirror

24.UMail v5 備援方式-本機安裝第二個硬碟鏡射 Mirror

USB HDD 也可以

人數限制:50000 / 版本 : 5.46

- 使用者管理
- 郵件伺服器
- 郵件記錄器
- 垃圾郵件處理器
- 郵件過濾器
- 郵件掃毒器
- 群組信件派送
- 其他伺服器
- 網路設定
- 防火牆設定
- 系統日誌
- 系統設定**
 - 偏好設定
 - 管理員任務分派
 - 電源管理
 - SSL憑證管理
 - 週期工作排程器
 - 系統定時備份
 - 規劃鏡射碟**
 - 磁碟管理
 - 規劃備援機
 - 系統更新

基本設定

系統可以支援第二顆硬碟當成完整鏡射碟，鏡射碟會每隔一段時間完整備份主要硬碟內的所有資料，當主要硬碟故障時可以直接以鏡射碟來取代，如果你要使用USB鏡射碟，請將USB碟插入稍待幾秒鐘後再重新進入本頁

系統沒有找到鏡射碟或是閒置的硬碟

確定 重置

抓到第二個硬碟

基本設定

系統可以支援第二顆硬碟當成完整鏡射碟，鏡射碟會每隔一段時間完整備份主要硬碟內的所有資料，當主要硬碟故障時可以直接以鏡射碟來取代，如果你要使用USB鏡射碟，請將USB碟插入稍待幾秒鐘後再重新進入本頁

系統目前尚未格式化鏡射碟，下列為系統偵測到空間的硬碟，你可以選擇其中一個硬碟

可用磁碟:

硬碟交換空間SWAP: MB

格式化磁碟

基本設定

系統可以支援第二顆硬碟當成完整鏡射碟，鏡射碟會每隔一段時間完整備份主要硬碟內的所有資料，當主要硬碟故障時可以直接以鏡射碟來取代，如果你要使用USB鏡射碟，請將USB碟插入稍待幾秒鐘後再重新進入本頁

正在格式化中

```

Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
2777088 inodes, 11107195 blocks
555359 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2160066560
339 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624

Allocating group tables: 0/339 [Progress] done
Writing inode tables: 0/339 [Progress] done
Creating journal (32768 blocks): done
  
```



設定鏡射時間就可以了

當第一個硬碟有問題

拔除第一個

讓第二個硬碟運作就可以了

點擊數：222

前一個

下一個

您的IP位址：59.125.9.159 - 台中電話 (04)2260-5121 / 0963-685-121 台北電話 (02)2932-1422 高雄電話 (07)588-1868

你的上網 IPv4 IP：59.125.9.159